



Jak skonfigurować program MS Outlook 2013 jako konto IMAP


1. Uruchom program MS Outlook 2013.
2. Jeżeli program Outlook został uruchomiony po raz pierwszy, kliknij **Dalej**, a w następnym oknie pozostaw zaznaczoną opcję **Tak** i ponownie kliknij **Dalej**. Przejdź do kroku 5.
Jeżeli program nie jest uruchamiany pierwszy raz, przejdź do kroku 3.




3. Kliknij kartę **Plik**.




4. W karcie Plik, kliknij na przycisk „**Dodaj konto**”.



5. W nowym oknie zaznacz opcję **Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów** i kliknij **Dalej**.



6. W kolejnym kroku wybierz opcję **POP lub IMAP** i kliknij **Dalej**.



7. Uzupełnij formularz poniższymi danymi do serwera, jak na poniższym obrazie, a następnie kliknij „Więcej ustawień...”
- a. Informacje o użytkowniku
 - i. Wpisz swoje imię i nazwisko
 - ii. Wpisz swój adres e-mail
 - b. Informacje o serwerze:
 - i. Typ konta: IMAP
 - ii. Serwer poczty przychodzącej: outlook.office365.com
 - iii. Serwer poczty wychodzącej: smtp.office365.com
 - c. Informacje o logowaniu:
 - i. Nazwa użytkownika: wpisz swój login z domeną @polsl.pl
 - ii. Wpisz hasło

Dodaj konto

Ustawienia konta POP i IMAP

Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta.

Informacje o użytkowniku

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Informacje o serwerze

Typ konta:

Serwer poczty przychodzącej:

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

Informacje o logowaniu

Nazwa użytkownika:

Hasło:

☒ Zapamiętaj hasło

☒ Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Poczta do przechowywania w trybie offline:

Wszystkie

Więcej ustawień ...

< Wstecz


Dalej >

Anuluj


-
- Dodaj konto**
- Ustawienia konta POP i IMAP**
- Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta
- Ustawienia internetowej poczty e-mail**
- Ogólne | Serwer wychodzący | Zaawansowane
- ☒ Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania
- ☒ Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej
- ☐ Zaloguj używając
- Nazwa użytkownika:
- Hasło:
- ☒ Zapamiętaj hasło
- ☐ Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła
- ☐ Zaloguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty
- ☒ Wymagaj uwierzytelnienia
- OK Anuluj
- Więcej ustawień ...
- < Wstecz Dalej > Anuluj

-
- Ustawienia internetowej poczty e-mail**
- Okno dialogowe z tytułem "Ustawienia internetowej poczty e-mail" zawiera trzy karty: "Ogólne", "Serwer wychodzący" i "Zaawansowane". W karcie "Zaawansowane" widoczne są następujące ustawienia:
- Numerzy portów serwera:**
 - Serwer przychodzący (IMAP): 993 (z przyciskiem "Użyj domyślnych")
 - Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL (z menu rozwijanym)
 - Serwer wychodzący (SMTP): 587
 - Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TLS (z menu rozwijanym)
 - Limity czasu serwera:**
 - Krótkie (z suwakami) / Długie 1 minuta
 - Foldery:**
 - Ścieżka folderu głównego: (puste pole tekstowe)
 - Elementy wysłane:**
 - ☐ Nie zapisuj kopii elementów wysłanych
 - Elementy usunięte:**
 - ☐ Oznacz elementy do usunięcia, ale nie przenoś ich automatycznie
 - Elementy oznaczone do usunięcia zostaną trwale usunięte po przejściu elementów w skrzynce pocztowej.
 - ☒ Przeczść elementy podczas przełączania folderów w trybie online
- Na dole znajdują się przyciski "OK" (zaznaczony), "Anuluj" oraz "Więcej ustawień ...". W tle widoczne są fragmenty innych okien, w tym "Dodaj konto" i "Wszystkie".

10. Gdy ustawienia zostaną poprawnie zweryfikowane, otrzymasz komunikat. Kliknij **Zamknij**.



11. W następnym oknie zostaniesz poinformowany o dodaniu konta.



12. Poprawnie dodane konto będzie widoczne w oknie głównym programu.

