



Jak skonfigurować program MS Outlook 2013 jako konto POP


1. Uruchom program MS Outlook 2013.
2. Jeżeli program Outlook został uruchomiony po raz pierwszy, kliknij **Dalej**, a w następnym oknie pozostaw zaznaczoną opcję **Tak** i ponownie kliknij **Dalej**. Przejdź do kroku 5.
Jeżeli program nie jest uruchamiany pierwszy raz, przejdź do kroku 3.




3. Kliknij kartę **Plik**.




4. W karcie Plik, kliknij na przycisk „**Dodaj konto**”.



5. W nowym oknie zaznacz opcję **Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów** i kliknij **Dalej**.



6. W kolejnym kroku wybierz opcję **POP lub IMAP** i kliknij **Dalej**.



7. Uzupełnij formularz poniższymi danymi do serwera, jak na poniższym obrazie, a następnie kliknij „Więcej ustawień...”
- Informacje o użytkowniku
 - Wpisz swoje imię i nazwisko
 - Wpisz swój adres e-mail
 - Informacje o serwerze:
 - Typ konta: POP
 - Serwer poczty przychodzącej: outlook.office365.com
 - Serwer poczty wychodzącej: smtp.office365.com
 - Informacje o logowaniu:
 - Nazwa użytkownika: wpisz swój login z domeną @polsl.pl
 - Wpisz hasło

Dodaj konto

Ustawienia konta POP i IMAP

Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta.

Informacje o użytkowniku

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Informacje o serwerze

Typ konta:

Serwer poczty przychodzącej:

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

Informacje o logowaniu

Nazwa użytkownika:

Hasło:

☒ Zapamiętaj hasło

☒ Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

Testowanie ustawień konta

Zalecane jest przetestowanie konta, aby zapewnić, że wpisy są poprawne.

Testuj ustawienia konta ...

☒ Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej

Dostarcz nowe wiadomości do:

☒ Nowy plik danych programu Outlook

☐ Istniejący plik danych programu Outlook

Przeglądaj

Więcej ustawień ...

< Wstecz


Dalej >

Anuluj


-
- Dodaj konto**
- Ustawienia konta POP i IMAP**
- Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta
- Ustawienia internetowej poczty e-mail**
- Ogólne | Serwer wychodzący | Zaawansowane
- ☒ Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania
- ☒ Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej
- ☐ Zaloguj używając
- Nazwa użytkownika:
- Hasło:
- ☒ Zapamiętaj hasło
- ☐ Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła
- ☐ Zaloguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty
- ☒ Wymagaj uwierzytelnienia
- OK Anuluj
- Więcej ustawień ...
- < Wstecz Dalej > Anuluj

-
- Dodaj konto**
- Wprowadź ustawienia dla nowego konta e-mail
- Informacje o użytkowniku**
- Imię i nazwisko:
- Adres e-mail:
- Informacje o serwerze**
- Typ konta:
- Serwer poczty przychodzącej:
- Serwer poczty wychodzącej:
- Informacje o logowaniu**
- Nazwa użytkownika:
- Hasło:
- ☒ Wymagaj logowania i uwierzytelniania
- Ustawienia internetowej poczty e-mail**
- Ogólne | Serwer wychodzący | Zaawansowane
- Numery portów serwera
- Serwer przychodzący (POP3):
- ☒ Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)
- Serwer wychodzący (SMTP):
- Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:
- Limity czasu serwera
- Krótkie Długie 1 minuta
- Dostarczanie
- ☒ Pozostaw kopie wiadomości na serwerze
- ☐ Usuń z serwera po upływie dni
- ☐ Usuń z serwera po usunięciu z „Elementów usuniętych”
-
-

10. Gdy ustawienia zostaną poprawnie zweryfikowane, otrzymasz komunikat. Kliknij **Zamknij**.



11. W następnym oknie zostaniesz poinformowany o dodaniu konta.



12. Poprawnie dodane konto będzie widoczne w oknie głównym programu.

